



## PREPARATION

1. Hygiène des mains par friction hydroalcoolique.
2. Port d'Équipement de Protection Individuelle (EPI) pour l'opérateur
  - masque FFP2
  - surblouse à usage unique ET tablier plastique
  - gants à usage unique
  - lunettes de protection et charlotte
3. Etiqueter le tube  (tube écouvillon ou tube milieu de transport)
4. Faire porter un masque chirurgical au patient afin de protéger le préleveur d'une éventuelle toux. Faire asseoir le patient, la tête droite.

## PRELEVEMENT



narinaire.

1. Soulever la pointe du nez de manière à offrir la vision de la fosse nasale en enfilade au niveau de son plancher.
2. Saisir entre deux doigts l'écouvillon et introduire l'écouvillon dans la narine perpendiculairement au plan de la face (et non parallèlement à l'arête nasale), sans toucher l'orifice narinaire, en longeant le plancher de la fosse nasale.
3. Enfoncer l'écouvillon jusqu'au contact de la paroi rhino-pharyngée. Une résistance doit être nettement perçue.
4. Faire rouler l'écouvillon entre les doigts afin de prélever le mucus.
5. Retirer l'écouvillon dans l'axe et prendre garde à ne pas toucher l'orifice narinaire.
6. Dans la mesure du possible, procéder de même avec la deuxième narine.

## EMBALLAGE ET TRANSPORT

Dans le cas d'un écouvillon sec :



**TRANSPORT IMMEDIAT AU LABORATOIRE**

7. Replacer l'écouvillon dans son tube étiqueté et désinfecté
  8. Insérer le tube dans un sachet  désinfecté
  9. Joindre le bon de demande du laboratoire dans la poche kangourou
  10. Insérer le tout dans la boîte plastique  et/ou transporter dans la sacoche prévue
- Ou boîte cartonnée





Dans le cas d'un sachet



contenant : 1 écouvillon + 1 tube milieu de transport

7. Introduire l'écouvillon dans le tube contenant le milieu de transport de virus
8. Casser l'embout de l'écouvillon qui sera laissé dans le milieu de transport de virus
9. La tige restante doit être jetée dans un container DASRI.

10. Insérer le tube désinfecté dans un 1<sup>e</sup> sachet



11. Insérer dans un sachet 95 kPa avec absorbant , sceller, désinfecter, et coller une 2<sup>e</sup> étiquette

Etiquette patient

12. Joindre le bon de demande du laboratoire dans la poche kangourou du sachet 95 kPa.

13. Insérer le tout dans la boîte plastique  ou la sacoche prévue

Ou boîte cartonnée

